


AOMEI Backup – Vejledning, del 1

Opstartsvinduet



I venstre side ses menuerne i AOMEI Backup. I højre side to knapper for henholdsvis **New Backup** (*Ny backup*) og **Select to restore** (*Vælg at gendanne*).

Til denne vejledning er anvendt gratis-versionen af programmet, også benævnt **AOMEI Backupper Standard Editon** med versionsnummer 5.5.0.

Menuerne

Menuerne i venstre side består af følgende:

- **Home**
- **Backup**
- **Restore**
- **Clone**

Home (Hjem) er som vist ovenfor med kun to knapper for henholdsvis backup og gendannelse. Et tryk på knappen **New Backup**, svarer til et tryk på knappen Backup i venstre menu.

Et tryk på knappen **Select to restore** (*Vælg at gendanne*), svarer til at trykke på venstre sides menu, **Restore** (*Gendanne*).

Clone (*klone*) giver mulighed for kloning af den aktive hardisk til en ekstern harddisk. Du kan også vælge kun at klon en partition fra harddisken, hvis ønsket.


Bemærk! Du kan IKKE klon en harddisk til en SSD. Det er forbeholdt Pro-udgaven af programmet.

AOMEI Backup – Vejledning, del 1

I denne vejledning vil jeg tage udgangspunkt i Home-menuens to knapper, New Backup og Select to restore.

New Backup

Tryk på knappen **New Backup**, og du får følgende vindue vist på skærmen:




Her finder du seks undermenuer, der består af:

- **System Backup**
- **File Backup**
- **Disk Backup**
- **OneKey Recovery**
- **File Sync**
- **Partition Backup**

OneKey Recovery er *IKKE* tilgængelig i gratis-versionen, og vil derfor ikke blive omtalt yderligere. Funktionen er kun tilgængelig i Pro-versionen og kræver licens.

System backup

Når du klikker på **System Backup**, vil du få mulighed for at tage en backup af enkelte partitioner eller hele harddisken. Det kan måske virke forvirrende med flere muligheder, men lad os prøve tage udgang i nedenstående billede:




Billedet øverst er fra en Windows 8.1 installation. Antallet af partitioner kan variere, afhængig af om computeren er leveret med en præ-installeret installation af Windows.

Hvad dækker de tre viste partitioner over? Lad os starte **Diskhåndtering**. Den nemmeste måde at finde Diskhåndtering, er at skrive **Diskmgmt** i søgefeltet. Søgefeltet kan du finde i Windows 7 under **Start**-knappen og brugere af Windows 8.0 Windows 8.1, der anvender Classic Shell.

Når du har skrevet *diskmgmt* i søgefeltet, vil programmet komme frem øverst i menuen som søgeresultat.

Klik på søgeresultatet, og du starter **Diskhåndtering**.

På næste side vil du se et billede af, hvad diskhåndtering viser. Det kan være en god idé at maksimere billedet for at få den fulde oversigt.



eller

AOMEI Backup – Vejledning, del 1

Diskenhed	Layout	Type	Filsystem	Status	Kapacitet	Ledig pl...	% ledig
	Simpel	Grundlæ...		I orden (G...	300 MB	300 MB	100 %
	Simpel	Grundlæ...		I orden (EF...	100 MB	100 MB	100 %
(C:)	Simpel	Grundlæ...	NTFS	I orden (B...	698,12 GB	677,77 GB	97 %


Disk 0 Grundlæggend 698,51 GB Online	300 MB 1 orden (Genoprettelsespartition)	100 MB 1 orden (EFI-systempartition)	(C:) 698,12 GB NTFS 1 orden (Boot, Sidefil, Crashdump, Primær partition)
--	---	---	--

Cd-rom 0 Dvd (E:) Intet medie	
--	--

Vi ser harddisken er inddelt i 3 partitioner: En **genoprettelsespartition** (300 MB), en **EFI-systempartition** (100 MB) og selve **C:-drevet** (698,12 GB). Vi kan nu sammenligne størrelsen med billedet øverst og dermed få klarhed over, hvad de enkelte partitioner dækker over.


Partitioner er opdelinger af harddisken i flere særskilte enheder. For Windows vil det ses som 4 harddiske og ikke én stor harddisk. Når du starter Windows Stifinder, vil du kun se **C:-drevet** – ikke de andre partitioner, da de er skjult (eller burde være).

Alle viste partitioner følger med. Det eneste du skal gøre, er at angive, hvor image-filen skal anbringes. I mit tilfælde hedder den eksterne harddisk **D:**, men er du i tvivl, kan du klikke på på feltet, hvor **C:** er vist. Du får da følgende billede frem, hvor du vælger det drev du vil anbringe dit image.



AOMEI Backup – Vejledning, del 1

Vælg øverste søgefelt til at finde dit eksterne drev og klik **Åbn**.



Når du har valgt drev, ændres indholdet, og viser du det drev du ønsker at anvende. Derefter er det blot at klikke på den orange knap **Start Backup >>**.

Afhængig af mængde af data (programmer, dokumenter, billeder mv.), kan det tage lang tid – vær derfor tålmodig.

